


# VPrinterClient - Manual de Instalação - v1.0

## • PROCESSO DE INSTALAÇÃO


### Passo 1:

- Baixe e execute o instalador do VPrinterClient (**VPrinterClientSetup.exe**). Surgirá uma tela semelhante a apresentada abaixo:



### Passo 2:

- Marque a opção "Criar um ícone na Área de Trabalho" e clique no botão "Avançar";




### Passo 3:

- Na tela "Pronto para Instalar" (imagem acima), clique no botão "Instalar" para iniciar o processo de instalação;


**Passo 4:**

- Na tela “Finalizando o Assistente de Instalação do VPrinter Client” (imagem abaixo), deixe marcada a caixa “Executar VPrinterClient” e clique no botão “Concluir”;




**Passo 5:**

- Após concluída a instalação, surgirá a tela de autenticação do VPrinter Client (imagem abaixo), clique no botão “Autenticar”;




**Passo 6:**

- Entre com “Usuário” e “Chave”, que deve ser igual ao nome da impressora que se utiliza para impressão dos relatórios. Ex: Se a impressora utilizada for a PDTXX001, usar PDTXX001 para “Usuário” e pdtxx001 para chave (a senha deve ser digitada em letras minúsculas);



**Passo 7:**


- No primeiro acesso, o VPrinter Client vai **solicitar uma Nova Chave de autenticação** (figura abaixo). Forneça a nova chave e guarde-a para o caso de necessidade de nova autenticação ou reinstalação da aplicação;



A dialog box titled "Mudar Chave..." with a close button (X) in the top right corner. It contains two text input fields: the first is labeled "Nova Chave" and the second is labeled "Confirmar Nova Chave". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancelar".

**Passo 8:**

- Se todos os passos foram realizados com sucesso, surgirá uma mensagem de "Autenticado..." na tela de "log", com a hora atual e o nome da impressora em destaque, conforme tela abaixo;



**Passo 9:**

- Nas opções de "Saída", você pode deixar selecionada a opção "**<Impressora PADRÃO>**", onde os relatórios vão ser direcionados para a impressora que estiver configurada como "Padrão" ou escolher a impressora para onde o documento será direcionado;

• **OUTRAS CONFIGURAÇÕES** (recomenda-se não alterá-las, apenas se solicitado)

[Proxy] - Parâmetros de configuração de servidor proxy;

[C] - Configurações gerais (endereço do servidor, porta de conexão, tempo de busca, minimizado, etc.);

[L] - Limpar tela de log.

• **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

- Se no local de instalação tiver apenas um endereço de impressora, **INSTALAR O VPRINTER CLIENT EM APENAS UM COMPUTADOR**. Geralmente no que está com a impressora e/ou VPN instalada (caso seja impressora de rede, instalar em qualquer máquina que imprima na mesma);

- **Em hipótese alguma deve existir mais de uma instalação do VPrinter Client autenticando na mesma impressora;**

- Em caso de esquecimento da chave de autenticação, ligar para o suporte para que o mesmo a resete para o padrão, ou seja, usuário e chave igual ao nome da impressora. Será solicitada a troca de chave novamente;

- Qualquer impressora terá compatibilidade com o novo sistema de impressão;

- **CUIDADO para não fechar o VPrinter Client acidentalmente**, se o mesmo não estiver em execução, nenhum conteúdo será impresso. Você pode clicar no botão minimizar para deixá-lo oculto na bandeja do sistema. Basta dar dois cliques no ícone do VPrinter Client ou clicar com o botão direito e selecionar a opção “Restaurar”, para abrir a tela do aplicativo novamente;

- Caso o mesmo não abra após a inicialização do Windows (situação anormal, verificar com o suporte técnico ou reinstalar o aplicativo), executar o VPrinter Client manualmente clicando no ícone instalado na área de trabalho ou através do Menu.